



Tetra4D Enrich

バージョン 2021 SP1

リリースノート

2021年10月

目次

概要.....	2
リリースタイプの定義.....	2
バージョン情報.....	2
説明.....	2
サポート言語.....	2
Acrobat Pro との互換性.....	3
ライセンス.....	3
既存 Tetra4D Enrich ユーザ.....	3
新規 Tetra4D Enrich ユーザ.....	3
ライセンス管理システムについて.....	4
サポート・フォーマット.....	5
書出し対応フォーマット.....	6
読み込み CAD フォーマット(アップデート).....	7
CAD データ読み込み : Catia V5.....	7
CAD データ読み込み : JT.....	7
CAD データ読み込み : Parasolid.....	7
CAD データ読み込み : Creo.....	7
CAD データ読み込み : Rhino.....	7
CAD データ読み込み : Siemens/NX.....	7
不具合の修正.....	7

概要

リリースタイプの定義

各リリースタイプは以下の通りに定義されています。

- メジャーリリース：約 12 カ月に 1 度行われ、バージョン番号の 1 桁目の整数に 1 が加算されます。
- マイナーリリース：メジャーリリースの間に行われるアップデートで、新フォーマットや現在サポートされているフォーマットの新バージョンのサポート、バグ修正などが含まれます。
- パッチ：スケジュールされていないアップデートで、機能のアップデート等が含まれます。

バージョン情報

アイテム	バージョン番号
Tetra4D Enrich	2021.1.x

説明

今回のアップデートはこれまでの Tetra4D Enrich のどのバージョンに対しても適用されます。詳細は Tetra4D Enrich インストールガイドをご参照ください。

サポート言語

Tetra4D Enrich は下記に示す通り複数の言語をサポートしています。

但し、実際に使用される言語は Adobe Acrobat の設定に依存します。Acrobat で設定した言語と同じ言語オプションが Tetra4D Enrich のサポート言語にあればその言語が利用されます。無い場合は、デフォルトの言語である英語が使用されます。

Tier 1 と Tier 2 は Adobe Systems によって定義されている通りです。

Tier	Tetra4D Converter サポート言語
Tier 1	英語、フランス語、ドイツ語、日本語
Tier 2	ポルトガル語（ブラジル）、イタリア語、韓国語、スペイン語

Acrobat Pro との互換性

Tetra4D Enrich は Acrobat Pro のプラグインです。バージョンごとの互換性を以下に記します。

Tetra4D Converter	対応する Acrobat Pro DC / Acrobat Pro 2017 / 2020 バージョン
2020.1	Acrobat Pro 2020: 2020.000.0000 - to 2020.004.30006 (Classic track) Acrobat Pro 2017: 2017.000.0000 - to 2017.011.30199 (Classic track) Acrobat Pro DC: 2015.000.00000 - to 2015.006.30527 (Classic track) - to 2021.005.20058 (Continuous track)

ライセンス

既存 Tetra4D Enrich ユーザ

Tetra4D Enrich 2021.1.x はマイナーリリースのため、既に Tetra4D Enrich 2021 をインストールと認証をお済の場合、新しいライセンスコードを必要としません。まだ Tetra4D Enrich 2021 をインストールしていない場合、Tetra4D Enrich 2021.1 をインストールして新しいライセンスコードでアクティベーションする必要があります。有効なメンテナンス&サポート契約をお持ちのユーザは、Tetra4D Enrich 2021 のためのライセンスコードがスマートスケープ株式会社より提供されます。(ライセンス申請が必要) 新しいライセンスのアクティベーションの方法については **Tetra4D Enrich インストールガイド** をよくお読みください。

尚、Tetra4D Enrich 2021 を、新規インストールの場合、ライセンスコードを必要とせずに 28 日間トライアルモードで動作します。

新規 Tetra4D Enrich ユーザ

Tetra4D Enrich をご購入いただくと、スマートスケープ株式会社よりライセンスコードをお送りします。

ライセンスのアクティベーションの方法については **Tetra4D Enrich インストールガイド** をよくお読みください。尚、Tetra4D Enrich は、新規インストール後、ライセンスコードを必要とせずに 28 日間トライアルモードで動作します。

トライアル利用期間中、Tetra4D Enrich のすべての機能がお使いいただけます。もし、インストールやその他の問題が生じましたら、スマートスケープ株式会社 (3dpdf@smartscape.co.jp) までご連絡下さい。

ライセンス管理システムについて

ライセンス管理システムは、お客様がご自分のライセンスをより柔軟に管理できるように設計されています。

- ライセンス認証はカスタマーサポートへの連絡を必要とせずお客様ご自身による操作のみで完了します。
- オンラインとオフラインの両方のアクティベーションがサポートされます。
 - o オンライン・アクティベーションは、Tetra4D Enrich 内メニューの操作のみで完了します。
(サポートへの連絡や電子メールのやり取りは必要ありません。)
 - o オフライン・アクティベーションの場合、Tetra4D Enrich をアクティベートするための情報をお客様の PC から取得してサポートへ電子メールでお送りいただく必要があります。
- アクティベーション/アクティベーション解除機能により、他のコンピュータへライセンスを移動させることができます。
 - o コンピュータが利用できなくなった場合、ライセンスを他のコンピュータに移動させることができます。
- ライセンス移動はユーザ自身の操作により行えます。(オンライン・アクティベーションの場合です。)
 - ※ご使用中の PC で認証を解除作業を行い新 PC 環境で認証を行います。
 - ※稀にお客様のネットワークやセキュリティ環境により、ライセンス認証システムへ解除情報が反映されないことがございます。この場合はメーカーへライセンスの強制解除を申請する必要がある場合がございますので、カスタマーサポートまでご連絡ください。
- オフライン・アクティベーションの場合は、サポートへ依頼いただく必要があります。
 - ※ご使用中の PC で認証解除証明(.kill)ファイルを認証解除の際に保存してください。次に新 PC 環境でオフラインリクエストファイルを書き出します。この2つのファイルをセットでカスタマーサポートまでお送りください。

備考: ライセンス移動は、コンピュータの故障または買い替えによる入替の場合にのみ許諾されます。

サポート・フォーマット

フォーマット	バージョン	エクステンション
ACIS (SAT)	Up to version2020	SAT, SAB
Autodesk AutoCAD (3D only)	Up to 2019	DWG, DXF
Autodesk DWF	Any	DWF, DWFX
Autodesk Inventor	Up to 2021	IPT, IAM
CATIA V4	Up to 4.2.5	MODEL, SESSION, DLV, EXP
CATIA V5	R4 to V5-6R2021	CATDrawing, CATPart, CATProduct, CATShape, CGR
CATIA V6	Up to V5-6 R2019 (R29)	3DXML
FBX	ASCII: from 7100 to 7400. Binary: all	FBX
GL Transmission format	2.0	GLTF, GLB
I-deas	Up to 13.x (NX 5), NX I-deas 6	MF1, ARC, UNV, PKG
IGES	5.1, 5.2, 5.3	IGS, IGES
Industry Foundation Classes (IFC)	IFC2x Editions 2, 3 and 4	IFC, IFCZIP
JT	Up to version 10.5	JT
Parasolid (X_T)	Up to v33.1	X_B, X_T, XMT, XMT_TXT
PRC	All Versions	PRC
PTC Creo	Pro/Engineer 19.0 to Creo 8.0	ASM, NEU, PRT, XAS, XPR
PTC Pro/Engineer	Up to Wildfire 5	ASM, NEU, PRT, XAS, XPR
Rhino	4, 5, 6, 7	3DM
REVIT	2015 to 2021	RVT, RFA
Siemens PLM Software NX	Unigraphics V11.0 to NX12, and NX 1980	PRT
Solid Edge	V19 - 20, ST - ST10,2021	ASM, PAR, PWD, PSM
SolidWorks	Up to 2021	SLDASM, SLDPRT
STEP	AP 203 E1/E2, AP 214, AP 242	STP, STEP, STP.Z
STEP XML	All Versions	STPX,STEPZ
Stereo Lithography (STL)	All Versions	STL
Universal 3D (U3D)	ECMA-363 (1 st to 3 rd editions)	U3D
VDA-FS	Version 1.0 and 2.0	VDA
VRML	V1.0 and V2.0	WRL, VRML
Wavefront	Any	OBJ

書出し対応フォーマット

フォーマット	エクステンション
3MF	3MF
ACIS	SAT, SAB
FBX	FBX
IGES	IGS, IGES
JT	JT
Parasolid (X_T)	X_T
PRC	PRC
STEP	STP, STEP, STP.Z
Stereo Lithography (STL)	STL
Universal 3D (U3D)	U3D
VRML	WRL, VRML
Wavefront	OBJ

読み込み CAD フォーマット(アップデート)

CAD データ読み込み : Catia V5

version V5_6R2021 をサポート

CAD データ読み込み : JT

Version 10.5 をサポート

CAD データ読み込み : Parasolid

Version 33.1 をサポート

CAD データ読み込み : Creo

Version 8.0 をサポート

CAD データ読み込み : Rhino

Version 7 をサポート

CAD データ読み込み : Siemens/NX

Version 1980 をサポート

不具合の修正

Tetra4D Enrich の 2021 SP1 リリースでは、いくつかのお客様から報告された問題が修正されています。

本ドキュメントは日本国内のお客様向けに作成されています。

本ドキュメントや本ソフトウェアに関するコメント、ご質問、ご提案などございましたら、下記までご連絡ください。

〒108-0075

東京都港区港南 1 丁目 8-40 8F

スマートスケープ株式会社

3D PDF テクニカルサポート

Mail: tetra4d_support@smart-group.co.jp

本マニュアルの内容は予告なく変更される場合がございます。本マニュアルで説明されているソフトウェアはライセンス契約に規定されている場合にのみご使用いただけます。本書の一部または全部を、（写真複写、マイクロフィルムなどの）いかなる方法であっても スマートスケープ株式会社の事前許可なく転載すること、また電子装置を使用して改変、複製、配布することは禁じられています。スマートスケープ株式会社は本書の内容または使用に関していかなる保証もしておりません。本書に記載されている他の企業や商品の名称は各企業で商標登録されている可能性があります。

© Copyright Smartscape Inc. 2021

無断複写・転載を禁じます。

2021 年 10 月